











TUTORIEL D'INSTALLATION DE MCNL 3.26

La suite logicielle MCNL 3.26 nécessite 36 Go d'espace disponible sur le support d'installation.
Elle fonctionne sur les PC équipés des dernières versions d'OS Microsoft Windows.


INSTALLATION SUR POSTE FIXE

- Télécharger tous les fichiers d'installation de la version MCNL 3.26 et les placer dans un même dossier **sans oublier data.zip**:


- Ouvrir le fichier d'installation MCNL3.26.exe

 data.zip	Dossier compressé	20 599 Ko
 MCNL3.26.exe	Application	27 252 Ko
 MCNL3.26-1a.bin	Fichier BIN	2 023 530 Ko
 MCNL3.26-1b.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
 MCNL3.26-2a.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
 MCNL3.26-2b.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
 MCNL3.26-3a.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
 MCNL3.26-3b.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
 MCNL3.26-4a.bin	Fichier BIN	1 761 821 Ko
 somme_controle_MD5.txt	Document texte	1 Ko


- Valider la langue d'installation





- Valider les termes du contrat



- Choisir le lecteur où MCNL sera installé (C, D, E...)




- Laisser la coche vide comme indiqué ci-dessous pour que MCNL soit inclus dans les programmes du menu « Démarrer »
- Décocher Installation en mode portable sur support USB et laisser la coche « Créer une icône sur le bureau »



- Cliquer sur « Suivant » puis

sur « Installer »




L'installation débute et peut durer jusqu'à 2h selon les caractéristiques du PC

INSTALLATION SUR SUPPORT USB (CLE OU DISQUE DUR EXTERNE)


- Télécharger tous les fichiers d'installation de la version MCNL 3.26 et les placer dans un même dossier.
- Utiliser un support de stockage **USB 3.x de 64 Go**, ayant des performances de lecture et écriture élevées.
- Connecter le support de stockage USB3 au port USB3
- Ouvrir le fichier d'installation MCNL3.26.exe

- Valider la langue d'installation




data.zip	Dossier compressé	20 599 Ko
MCNL3.26.exe	Application	27 252 Ko
MCNL3.26-1a.bin	Fichier BIN	2 023 530 Ko
MCNL3.26-1b.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
MCNL3.26-2a.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
MCNL3.26-2b.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
MCNL3.26-3a.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
MCNL3.26-3b.bin	Fichier BIN	2 050 782 Ko
MCNL3.26-4a.bin	Fichier BIN	1 761 821 Ko
sonme_contrôle_MD5.txt	Document texte	1 Ko

- Valider les termes du contrat






- Choisir le lecteur du support de stockage USB où MCNL sera installé (D, E, F...)



- Cocher « Ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer »

- Cocher « Installation en mode portable sur support USB » et décocher « Créer une icône sur le bureau »



- Cliquer sur « Suivant » puis sur « Installer »
- L'installation peut durer près de 2h selon les caractéristiques du support USB et du PC.

Attention : si le support d'installation de MCNL un support externe, le formater au préalable en NTFS.